

ausdrucken


- Umstellung von Outlook 98/2000 -

Hinweis:

Unter **Outlook 97** ist keine Authentifizierung möglich!

1, Auswahl des Email-Kontos über Extras > E-Mail Konten...

2, Die Option Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten auswählen > Weiter



3, Das gewünschte Konto in der Liste auswählen und Ändern auswählen

E-Mail-Konten ? X

E-Mail-Konten
Wählen Sie ein Konto, um dessen Einstellungen zu bearbeiten oder um es zu entfernen.

E-Mail für diese Konten wird in der folgenden Reihenfolge bearbeitet:

Name	Typ
test.de	POP/SMTP (Standard)

Ändern...
 Hinzufügen...
 Entfernen
 Als Standard festl.
 Nach oben
 Nach unten

Neue Nachrichten übermitteln an:
 Persönliche Ordner Neue Outlook-Datendatei...

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

4, Die Option Weitere Einstellungen auswählen

E-Mail-Konten ? X

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

< Zurück Weiter > Abbrechen

5, unter Postausgangsserver die Option der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung aktivieren



6, Option Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden aktivieren

7, Alle Fenster mit OK, Übernehmen oder Fertigstellen schließen



Fenster schließen